

VIWC-1005

クイックインストールガイド

# TIME COMMANDO

タイムコマンドー

日本語版



ヴァージン インタラクティブ エンターテインメント株式会社

## 1. 動作条件

### DOSの場合

- MS-DOS 5.0以降
- RAM 8 Mb 486Dx2/66Mhz以上
- RAMの空き容量6 Mb以上
- CD-ROMドライブ2倍速以上
- 256色VGAビデオカード、(ローカルバスVESA/PCI)
- 640x480 SVGA, VESAカード (オプション)

ジョイパッド: Blaster Pad Creative Labs

音楽/効果音カード: Sound Blaster (SB) Pro, SB-16, SB-32, SB-AWE 32, WaveBlaster, Ensoniq ESS1688, 1788/ESS1888

音楽専用カード: General Midi MPU-401, Yamaha OPL3 互換機

効果音専用カード: Adlib Gold, Sound Blaster, Pro-Audio Spectru

### Windows 95の場合

- Intel社ペンティアム、あるいはそれ以上
- Windows 95あるいはその互換機 (周辺機器: 32ビットCD-ROMドライブ、ビデオカード、オーディオカード)
- ジョイパッド (オプション)

注意: Windows 95バージョンの場合は、最新のDirect X技術を要しますので、最新のWindows 95互換周辺機器ドライバが必要です。

## 2. ゲームインストール

### Direct X について注意事項

Windows 95でゲームプレイされる方は、ここを必ずお読みになってください。

・ゲームのインストールが終了するとDirect Xのインストールを開始するか聞いてきます。最初はDirect Xをインストールしないでゲームを起動してください。

問題が生じたら、Direct Xをインストールしてください。

### Direct X のインストール

YES-お使いのコンピュータがDirect Xに対応してあればインストールを開始してください。インストールが完了するとコンピュータの再起動の指示がでます。

NO-既にDirect Xドライバがインストールされている場合はこれを選択します。お使いのハードウェアがDirect Xに対応しているかどうかはそのメーカーにお問い合わせください。

Direct Xはゲーム用のAPIでありゲーム用インターフェースとして、またハードウェアの互換機として役立ってくれます。しかし、Direct X対応機種を販売していないメーカーがあるのでDirect Xが正しく機能しない場合は最新のドライバについてメーカーにお問い合わせください。

## ◆ Windows 95 のインストール ◆

1. Windows95を起動します。
2. CDドライブにCDを入れます。「オートプレイ」機能が働けば、「オートプレイ画面」が表示されます。「オートプレイ」機能がない場合は、次の方法に従ってください。
  - 「マイコンピュータ」のアイコンをダブルクリックします。
  - 「CD-ROMドライブ」のアイコンをダブルクリックします。これは通常「D:」で表示されます。
  - 「Setup.exe」アイコンをダブルクリックします。
  - 最新のアップデートや情報を見るときは、「Read」ボタンをクリックします。
  - インストールせずにインストールプログラムを終了させるときは「Exit」をクリックします。
3. インストールを開始するときは、「Install」をクリックします。
4. 「Time Commando Setup」画面が出たら、ハードデスクのどのディレクトリにインストールするか表示されます。またディレクトリを変更してインストールすることもできます。ディレクトリが決まったら「OK」をクリックします。
5. 指定したディレクトリが存在しない場合は、ディレクトリを作成するかたずねてきますので「はい」をクリックします。
6. マイクロソフト社の「DirectX2」インストール画面が表示されるので、前述の「3.ゲームインストール」をご参照ください。
7. しばらくすると「Time Commando Language」画面が表示されゲームの言語を選択します。使う言語をクリックしてください。
8. 「Time Commando installed successfully」と表示されたらインストールが完了したということです。「OK」をクリックしてください。
9. 最後に「For Changes to take place, Time Commando need to restart your system. Would you like to restart now?」と表示されます。DirectX2がインストールされるとコンピューターを再起動させる必要があります。
10. 「はい」をクリックすれば、コンピューターが再起動します。

ゲームを開始するごとに「Time Commando」のCD-ROMをCDドライブに入れ、「オートプレイ」画面が表示されたあとに、「Play」をクリックします。お使いのコンピュータにオートプレイ機能がない場合は、下記の方法に従ってください。

- 「マイコンピュータ」アイコンをクリックします。
- 「CD-ROMドライブ名」をクリックします。通常「D:」で表示されています。
- 最後に「Timewin.exe」アイコンをクリックします。

## ◆ D O S のインストール ◆

1. CDをCDドライブに入れてください。
2. 「US」[Enter] と入力してください。
3. MS-DOSプロンプトの後に「d :」[Enter] と入力してCDドライブ名に変えます（「d :」[Enter] でなければ正しいCDドライブ名を入力してください）。
4. 「c d \」[Enter] と入力してください。
5. 「D : \>」プロンプトが表示されたら「i n s t a l l」[Enter] と入力すればインストールが始まります。
6. 「Please enter the destination drive and directory :」のメッセージの後にインストール先のハードディスクディレクトリ名が表示されます。他のディレクトリに変更することもできます。ディレクトリ名が決まったら [Enter] を押します。
7. ファイルのコピーが終了したら「Sound configuration」ユーティリティ画面が表示されます。「Attempt to configure automatically」をカーソルで選んで [Enter] を押してください。
8. コンピュータが検出を行っているときにハングする恐れがあるという内容のメッセージが表示されます。[Enter] を押して検出を続けてください。数分たってもコンピュータがフリーズしたままであれば、再起動させて「Sound Configuration」の設定をし直してください。MS-DOSプロンプトの後に「c :」[Enter] と入力してから「c d \t i m e c o」[Enter] と入力してください。「c : \t i m e c o>」と表示されたら「c o n f i g」[Enter] と入力します。
9. 次にサウンドカードが検出できたなら「Can you hear the midi music?」と表示されますので、音が聞こえたら「Y E S」を選択します。聞こえない場合は「N O」を選択すれば、違うサウンドカードの検出が始まります。
10. ミュージックの環境設定が終了すると効果音サウンドカードの検出が始まります。検出すると、音が聞こえ「Can you hear the digital audio playing?」と表示が出ます。音が聞こえたら「Y E S」を選択します。聞こえない場合は「N O」を選択すれば、違うサウンドカードの検出が始まります。
11. 「Sound Configuration」ユーティリティ画面がもう一度表示されます。「Current Sound Configuration」画面ではサウンドカードの設定値が表示されます。設定値を確認し環境設定プログラムを終了するときは、「D o n e」を選択してください。

※詳しくは、同梱のフロッピーディスクの日本語マニュアルをご覧ください。